

Mode opératoire pour importer une bibliothèque de BCDi3 vers BcdXpress

A lire et à imprimer impérativement avant de commencer.

Le mieux serait d'imprimer ce document avant de faire l'importation pour en disposer pendant les manipulations.

Temps de réalisation environ 1h30.

Par pur précaution faites une sauvegarde de BcdXpress.


Phase de préparation dans BCDi3

1 Préparation du fichier d'importation :

1.1 Lancer BCDi3

1.2 Entrer le mot de passe gestionnaire

1.3 Dans le menu 'Rechercher' cliquez sur 'Exemplaires', cliquer sur le mot 'Exemplaire' qui va aussitôt s'inscrire dans la fenêtre de formules. Compléter pour obtenir la formule : 'Exemplaire > 0'



Cliquer sur l'icône 'engrenage' (3) le résultat obtenu devra être l'équivalent du nombre des livres enregistrés.

1.4 En 4 cliquer sur le bouton Format de sortie choisir le format 'Html' puis dans le dossier C:\BcdXpress\Import_Export\EXPORT_BCDI_VERS_BCDXPRESS.HTM, et cliquez sur le bouton Ouvrir

C'est le fichier qui sert à formater les informations pour les récupérer dans BcdXpress. Remarque : en apparence il ne se passe rien.

1.5 En 5 Cocher, pour la rubrique 'résultats sur : ', 'Disque'.

1.6 En 6 Cliquer sur l'icône 'Œil'. Sauvegarder cette recherche dans le fichier C:\BcdXpress\Import_Export\Bcdi_vers_Bcdxpress

Remarque le nom du fichier est libre mais n'écrivez pas le EXPORT_BCDI_VERS_BCDXPRESS.HTM


Enfin quitter BCDi3

Phase d'exploitation dans BcdXpress

2 Lancer BcdXpress, activer les menus administrateur en cliquant sur le cadenas



2.1 Dans le menu 'Outils' cliquer sur l'entrée 'Importer une Bibliothèque de BCDi3'




2.2 La page nouveaux livres s'ouvre avec 2 options :

- 2.2.1 La première 'Conserver les N° Bcdi3 d'origine' permettent de ne pas avoir à renuméroter vos livres si vos étiquettes sont en bon état et que votre lecteur de code barres permet de les lire.
- 2.2.2 La deuxième permet d'utiliser les codes barres Isbn imprimés sur les livres, s'ils ont été notés dans BCDi3, en cas de pas de code barre c'est le N° BCDi3 qui est conservé.

2.3 Cliquer sur le bouton Démarrer l'importation

Le travail d'importation peut prendre un peu de temps puis passez à la suite

2.4 Dans le menu 'Outils' cliquer sur l'entrée 'Reconstruction fichier images couverture'



Cette reconstitution doit être éventuellement reconduite 2 fois.